

# 打印机安装指南

本地打印机：放在办公桌附近，用 USB 线缆连接在电脑上的打印机

安装必要条件：1、对应型号的驱动程序

网络打印机：放在别的地方，用网线连接的打印机

安装必要条件：1、电脑可以正常上网 2、对应型号的驱动程序 3、已知此打印机的网络 IP 地址

**注意：**1、不同的网络打印机 IP 地址不一样  
2、本文档以 Windows 7 操作系统为例

具体步骤：

1、点击系统左下角“开始”图标




2、点击右侧边栏“设备与打印机”选项




3、点击弹出的页面左上角“添加打印机”




4、弹出的页面可以选择添加本地还是网络打印机，本次选择“添加网络打印机”




5、此处不需要搜索，直接选择最下方的选项“我需要的打印机不在列表中”




6、勾选最后一个选项“使用 TCP/IP 地址或和主机名添加打印机”，点击下一步




7、“设备类型”下拉菜单选择“TCP/IP 设备”，点击下一步




8、输入此打印机对应的 IP 地址（不同打印机 IP 地址不同，切勿盲目照下图输入），并取消勾选最下方的选项，点击下一步




9、点击右下角“从磁盘安装”




10、点击“浏览”，找到该打印机驱动程序文件在电脑上的具体位置，建议拷贝放在桌面




11、找到该打印机驱动的文件夹，双击进入




12、根据自己电脑的系统类型（32 位或 64 位系统），双击选择相应的选项




13、进入后找到后缀为.inf 的文件，双击确定




14、返回的页面，点击“确定”



15、在中间区域，选中对应的打印机型号（此处可能会有多个型号），点击下一步




16、此处打印机名称根据自我习惯可以更改，一般默认即可，选择下一步




17、如果安全弹出窗口，选择安装即可




18、此处选择“不共享这台打印机”，然后下一步



19、可选可不选“打印测试页”，点击“完成”



20、回到开始——设备和打印机，会看到打印机已安装成功！





21、右键选择打印机，可以设为默认

